



Instrukcja do programu Przenumerowanie Symboli Towarów GT

1. Aby przenieść symbole musimy wskazać nasz serwer oraz podać dane logowania abyśmy mogli połączyć się z naszym serwerem.

The screenshot shows the 'Przenumerowanie Symboli Towarów GT' window. The 'Połączenie' section has the following fields: 'Serwer' (ARTUR-HP\INSERTGT), 'Login' (sa), and 'Hasło'. The 'Parametry Numeracji' section includes options for 'Zmień Parametry Numeracji Towarów', 'Reczne' (selected), 'Automatyczne', 'Liczba Znaków' (10), 'Przenieść Symbol do pola własnego', and 'Ilość znaków do przenieśowania' (10). A red arrow points from the 'Połącz' button to the 'Wersja Bazy' field.

Przenumerowanie Symboli Towarów GT
Licencja dla Podmiotu o nr NIP:
1111111111

Połączenie

Serwer **1.** ARTUR-HP\INSERTGT Login **2.** sa Hasło **3.**

Wyszukaj Połącz Rozłącz

Wersja Bazy **4.** I_tw_wersja_bazy1

Parametry Numeracji

Zmień Parametry Numeracji Towarów

Reczne

Automatyczne

Liczba Znaków 10

Przenieść Symbol do pola własnego

Ilość znaków do przenieśowania 10

Przenumeruj

2. Następnie w polu niżej wybieramy bazę danych , która nas interesuje.

The screenshot shows the 'Przenumerowanie Symboli Towarów GT' window in the Be2biz application. The window title is 'Przenumerowanie Symboli Towarów GT' and it displays the license information: 'Licencja dla Podmiotu o nr NIP: 1111111111 Licencja poprawna'. The 'Połączenie' section shows the server 'BE2BIZ02\INSERTGT', login 'sa', and a password field. The 'testowa' database is selected in the dropdown menu, which is highlighted with a red box. The 'Parametry Numeracji' section includes options for 'Zmień Parametry Numeracji Towarów', 'Reczne' (selected), and 'Automatyczne'. The 'Liczba Znaków' is set to 10. The 'Przenieś Symbol do pola własnego' option is unchecked. The 'Ilość znaków do przenieś' is also set to 10. A red arrow points to the 'Przenumeruj' button. The status bar at the bottom indicates 'Połączono z BE2BIZ02\INSERTGT'.

3. W sekcji Parametry Numeracji musimy zaznaczyć opcję „Zmień Parametry Numeracji Towarów”. Po tej czynności nie będziemy musieli ręcznie wpisywać Symboli , ponieważ Subjekt będzie dodawał kolejne cyfry do towarów automatycznie. Aby można było korzystać z wcześniejszych symboli trzeba przeprowadzić aktualizację instynktów w Subiekcie. W polu Automatyczne możemy także ustawić liczbę znaków maksymalnie do 10.

The screenshot shows the Be2biz application window titled "Przenumerowanie Symboli Towarów GT". The interface includes a connection section with fields for "Serwer" (BE2BIZ02\INSERTGT), "Login" (sa), and "Hasło". Below this is a "subiekt20022019" dropdown and "Wersja Bazy: 1.56 HF1". The "Parametry Numeracji" section is highlighted with a red box and contains the following elements:

- Zmień Parametry Numeracji Towarów
- Reczne
- Automatyczne
- Liczba Znaków: 10
- Przenieść Symbol do pola własnego
- ilość znaków do przenumerowania: 10
- Przenumeruj button

At the bottom of the window, it says "Połączono z BE2BIZ02\INSERTGT".

4. W najniższej sekcji programu możemy przenieść symbole do pól własnych dzięki czemu będziemy mogli wyszukiwać towary po numerach oraz po dawnych nazwach. Z prawej strony możemy wybrać do którego pola wasnego chcemy dopisać symbole. Ilość znaków do przenieśowania maksymalnie wynosi 10.

Be2biz Przenumerowanie Symboli Towarów GT
Licencja dla Podmiotu o nr NIP: 1111111111 Licencja poprawna

Połączenie

Serwer: BE2BIZ02\INSERTGT Login: sa Hasło:

Wyszukaj Połącz Rozłącz

subiekt20022019 Wersja Bazy: 1.56 HF1

Parametry Numeracji

Zmień Parametry Numeracji Towarów

Reczne

Automatyczne Liczba Znaków: 10

Przenieść Symbol do pola własnego Zapach

Ilość znaków do przenieśowania: 10

Przenumeruj

Połączono z BE2BIZ02\INSERTGT